

Kurzanleitung

People Counter mit BLOCKEO Integration



®*

V 1.0.x

Allgemeine Informationen

www.dvs-groeger.com

Beschreibung

People Counter – Personenzähler

Anwesenheit zählen, Eingänge beschränken
Personenzähler mit Visualisierung und Einlasssteuerung.

Der People Counter Server, welcher auf einem beliebigen PC installiert wird, signalisiert Personenstände in Ihrem Objekt. Manuell oder spezielle Kameras melden an den People Counter Server wenn jemand das Objekt betritt oder verlässt.

Ist die eingestellte Anzahl an Personen im Objekt erreicht wird dies angezeigt. Es lassen sich beliebig viele Ein- und Ausgänge überwachen. Optionale Monitore an den Eingängen signalisieren die Anzahl der Personen, die sich im Objekt befinden und ob ein Eintreten erlaubt ist.

In Verbindung mit der BLOCKEO Spielerschutz Software erlaubt der People Counter die Führung einer elektronischen Anwesenheitsliste und die automatische Steuerung von Eingangsanlagen wie Drehtüren, eGates etc. Sobald die eingestellte Personenzahl erreicht ist, bleibt die Tür oder Schranke zu und eine Sperrdateiabfrage wird nicht mehr durchgeführt.

Systemvoraussetzungen

Hardware:

Standard PC mit Betriebssystem
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Internetverbindung

Sonstiges

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten, jedoch keine Nachrüstpflicht!
Die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.

Diese Bedienungsanleitung/Handbuch, oder Teile daraus, darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, in Datenbanken gespeichert oder in irgendeiner Form - elektronisch, fotomechanisch, auf Tonträger oder auf irgendeine andere Weise - übertragen werden.
Jegliche Veränderungen an der Software bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers.

Version: V-1.0.x

Ausgabe der technischen Anleitung: 05.2020

Copyright

DVS-Gröger / intersa GbR · Kiesgräble 6 · D 89129 Langenau – Internet www.dvs-groeger.com

Haftungsausschluss

DVS-Gröger / Intersa GbR oder deren Beauftragte übernehmen keine Verantwortung und geben keine Garantie hinsichtlich der Richtigkeit dieses Handbuches oder der darin beschriebenen Prozeduren für einen bestimmten Zweck oder hinsichtlich seiner Richtigkeit zur Erreichung eines bestimmten Ziels. Die DVS-Gröger / intersa GbR, deren Angestellte, Lieferanten oder die Autoren dieses Handbuches sind in keinem Fall haftbar für spezielle, direkte, indirekte oder resultierende Schäden, Verluste, Kosten, Klagen, Forderungen, Rechtsansprüche oder für Forderungen auf entgangene Gewinne, Gebühren oder Auslagen jedweder Art und Weise.
Für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die auf Veränderungen durch Dritte beruhen, wird keine Haftung oder Gewährleistung übernommen.

Installation

1. Installieren Sie die People Counter Software.
2. Downloaden Sie die Installationsdatei wie in Ihren Lizenzunterlagen beschrieben.
3. Starten Sie die Installation durch Öffnen/Doppelklick der downgeloadeten Datei.

Je nach System kann ein Hinweis erscheinen, welchem Sie zustimmen müssen.


Hinweis:

Je nach Virenschanner müssen Sie ggf. Ausnahmen oder Freigaben machen. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Systemadministrator.

Software Start / Einstellungen

Nach der Installation startet die Software automatisch.

Sie können Die Software auch mit einem Doppelklick auf die Verknüpfung starten



Doppelklick auf den grünen oder roten Rand öffnet das Einstellmenü.



People Counter als Server

Es muss ein People Counter Server im Netzwerk definiert werden. Der PC auf dem der Server aktiviert wird, sollte über eine feste IP-Adresse verfügen.

Geben Sie Ihre People Counter Lizenz ein, klicken auf **Aktivieren** und Starten die Software neu. Die Software wird dann als Server gestartet und alle anderen Module greifen auf den Server zu.

People Counter als Client

Der Client greift auf den People Counter Server zu und visualisiert dessen Zählwerk.

Modus Client

IP Adresse / Port People Counter Server

192.168.2.6 8000

Geben Sie in dieses Feld die IP-Adresse des People Counter Servers ein.

Die Software befindet sich im Client Modus und kommuniziert mit dem Server.

Weitere Einstellungen

Maximale Anzahl

Wird die maximale Anzahl an Personen erreicht wird die angezeigt.

Mit Windows starten

Die Software startet automatisch bei Windows Start.

Nur kleine / große Anzeige

Große Anzeige geht über den gesamten Bildschirm.
Kleine Anzeige wird oben Links angezeigt

Bedienung, wenn nur kleine Anzeige

Doppelklick auf grüne/rote Zahl – öffnet das Einstellmenü
Doppelklick auf graue Zahl – öffnet Bedienfeld zur manuellen Buchung



BLOCKEO Integration



In Verbindung mit der BLOCKEO Software können Sie eine elektronische Anwesenheitsliste führen die den Einlass und das Verlassen dokumentiert.

Aktivierung in BLOCKEO Software

Öffnen Sie das Einstellmenü.

CORONA Covid-19 Gasterfassung

Druck Nach erfolgter Abfrage wird auf dem Standard-Drucker ein Gastblatt ausgedruckt.

Anwesenheitsliste führen
Die Abfrage wird in eine Anwesenheitsliste eingetragen. Fehlende Gastdaten müssen Soll auch der Zeitpunkt erfasst werden wann ein Gast gegangen ist, benötigen Sie den People Counter.

Listen einsehen.

Aktivieren Sie unter Allgemein *Anwesenheitsliste führen*

People Counter - Personenzähler

Aktiv

IP Adresse People Counter Server

192.168.2.5

Der People Counter ist ein EXTRA Programm welches sich auf diesem oder einem anderen Couputer im Netzwerk befindet.

Funktion Anwesend - EINLASS

BLOCKEO meldet Anwesend durch Abfrage


IP Kamera zählt am Eingang und meldet Anwesendheit

Funktion Abwesend - VERLASSEN

wird durch ausbuchen mit der Anwesenheitsliste gebucht

wird sofort durch IP Kamera oder manuell abgezogen

Aktivieren Sie den People Counter, geben die IP-Adresse des People Counter Servers ein (kann der gleiche PC sein) und aktivieren Sie die Funktionen wie abgebildet.



Nach Neustart wird der People Counter direkt in der BLOCKEO Software angezeigt.

Die Anwesenheitsliste

Bei jeder Prüfung eines Gasts wird der Zähler um eins erhöht und in die Anwesenheitsliste eingetragen.

Ist das eingestellte Limit erreicht, wird dies angezeigt und eine weitere Abfrage ist nicht möglich.

Maximale Personenanzahl erreicht. Keine weitere Abfrage möglich.



Mit einem Klick auf Anwesenheitsliste öffnet sich ein Fenster mit den anwesenden Personen.

Anwesende Gäste

Gröger Thomas 16.11.1963
 Eppler Horst 01.01.1940
 Mustermann Erika 12.08.1964

Wenn ein Gast das Lokal verlassen hat klicken Sie auf den Namen und danach auf das Ausgangssymbol.



Verlässt ein Gast das Lokal klicken Sie auf den **Namen** und danach auf das **Ausgangssymbol**.

Der People Counter wird um eins verringert und das entsprechende Protokoll geschrieben.

Die Protokolle lassen sich in den Allgemeinen Einstellungen in der BLOCKEO Software aufrufen.

Diese werden als Textfile mit Trennzeichen bereitgestellt und können so leicht in andere Programme z.B. Excel eingelesen werden.